多管理节点物理机高可用

产品版本:ZStack 3.10.0 文档版本:V3.10.0



版权声明

版权所有[©]上海云轴信息科技有限公司 2020。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标说明

ZStack商标和其他云轴科技商标均为上海云轴信息科技有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受云轴科技公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部 分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,云轴科技公司对本文 档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

版权声明	I
1 安装与部署	1
1.1 概述	1
1.2 安装与部署	
1.2.1 准备软件工具	2
1.2.2 核对硬件设备	2
1.2.3 检查网络连接	3
1.2.4 安装操作系统	3
1.2.5 配置网络	
1.2.5.1 配置管理网络	8
1.2.5.2 配置云主机数据网络	
1.2.6 安装高可用套件	10
1.2.6.1 直接指定命令行方式	
1.2.6.2 配置文件方式	14
1.2.7 安装许可证	17
1.3 集群升级	18
1.4 其他操作	21
1.4.1 监控报警	21
1.4.2 日志输出	
2 高可用测试与恢复	24
21 计划运维	24
2.1.1 单管理节点需要维护	24
2.1.2 双管理节点需要维护	
2.2 节点修复	
2.2.1 单管理节点故障修复	
2.2.2 双管理节点故障修复	
2.2.3 管理节点数据库备份与恢复	
3 命令行使用手册	28
3.1 简介	
3.2 -h 帮助内容	28
3.3 version 版本信息	28
3.4 install-ha 安装命令	
3.5 stop-node 关闭管理节点	
3.6 start-node 启动管理节点	
3.8 upgrade-ha 升级高可用套件	
3.9 demote 主备切换	
3.10 status 状态信息	
3.11 show-config 显示配置	
3.12 sample-config 样本配置生成	
3.13 collect-log 收集日志	
术语表	

1 安装与部署

1.1 概述

ZStack以单独的高可用套件形式,提供多管理节点物理机高可用功能。当其中任何一个管理节点失联,秒级触发高可用切换,从而保障管理节点持续提供服务。

本文档以双管理节点物理机高可用为例进行介绍。

高可用原理

在双管理节点模型下,每个管理节点均运行zsha2高可用进程,负责实时监控管理节点上的关键服务(包括:管理节点服务、UI服务、数据库服务),当任何一个关键服务出现宕机,立即通过Keep Alived触发VIP(Virtual IP)迁移,然后尝试恢复宕机服务。

如图 1: 双管理节点物理机高可用所示:

图 1: 双管理节点物理机高可用



1.2 安装与部署

本章节主要介绍双管理节点物理机高可用的安装部署。

1.2.1 准备软件工具

请管理员准备以下必要的软件包,以便安装部署过程顺利执行:

- ZStack定制版ISO(推荐c76版)
 - 文件名称:ZStack-x86_64-DVD-3.10.0-c76.iso
 - 下载地址:点击这里
- ZStack安装包
 - 文件名称: ZStack-installer-3.10.0.bin
 - 下载地址:点击这里
- 多管理节点高可用套件
 - 文件名称: Multinode-HA-Suite-3.10.0.tar.gz
 - 下载地址:点击这里

```
r
```

注:软件下载后,需通过MD5校验工具核对校验码,以确保软件完整无损。

1.2.2 核对硬件设备

本场景采用2个x86服务器部署双管理节点物理机高可用,配置信息如表 1: 服务器配置所示。管理员可根据业务性能需求,合理调配CPU、内存和硬盘的容量配比,以达到合适的平衡状态。

表 1: 服务器配置

	配件	型号	数量	总数
	CPU	J Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz		
	内存	DDR4 16GB	8	
	主板 双路服务器标准主板		1	
服务器	阵列卡	阵列卡支持SAS/SATA RAID 0/1 /10 支持直通模式	1	2个
	固态硬盘 Intel SSD DC S3610 480GB		2	
	机械硬盘1	SAS HDD 300GB 3.5",15k rpm	2	

机械硬盘2	NL SAS HDD 2TB 3.5",7.2k rpm	6
千兆网口	以太网1GbE,RJ45	2
万兆网口	以太网10GbE,SFP+	2
光电模块	-	
光纤HBA卡	-	
远程管理	DELL iDRAC企业版	1
电源	标准电源1100W	2

此外,本场景还配备了1台万兆交换机、1台千兆交换机以及若干五类跳线。

1.2.3 检查网络连接

管理员根据如图 2: 网络拓扑图所示的网络拓扑图,对上述服务器和网络设备进行上架并连线。



图 2: 网络拓扑图

1.2.4 安装操作系统

操作步骤

1. 准备

管理员对上架的网络设备和服务器加载电源,手动启动服务器进入BIOS,检查以下内容:

- 激活所有CPU核心和启用超线程功能,设定系统性能为最高性能状态;
- 打开硬件虚拟化VT功能,支持硬件虚拟化技术加速优化功能;
- 进入阵列卡设定,对两块系统硬盘配置RAID1(Mirror),其余硬盘设定直通模式。

- 2. 在UltraISO打开ZStack DVD镜像
 - ZStack企业版操作系统ISO镜像可通过DVD-RW设备刻录成安装光盘,也可通过UltraISO工具将把ISO文件刻录到U盘。
 - 打开UltralSO,点击**文件**按钮,选择打开已下载好的ISO文件。

如图 3: 在UltraISO打开DVD镜像所示:

图 3: 在UltralSO打开DVD镜像

🎧 UltraISO (试用版) - C:\Users\ye\Downloads\ZStack-x86_64-DVD.iso												
文件(F) 操作(A) 启动(B) 工具(T) 违项(O) 帮助(H)												
🗋 🖻 • 🗞 🖬 🕼 🕹 🔍	n 🚳 🧬 🌗 🎙 🖉 🕩	大小总计:	1971MB	44% of	4.7GB - 2504MB free							
光盘目录: 可引导光盘 📝	🌮 🗙 📂 🗔 🚷 🌞 🏠 🛱 路径: 🖊	1										
ZSTACK	文件名	大小	类型	日期/时间	LBA							
docs	adocs (24,043 KB	文件夹	2017-06-09 11:16	38							
EFI Contract	EFI	6,025 KB	文件夹	2017-06-09 11:16	31							
Extra	Extra	561,204 KB	文件夹	2017-06-09 11:16	41							
isolinuv	images [54, 499 KB	文件夹	2017-06-09 11:16	34							
LiveDS	i solinux	47,990 KB	文件夹	2017-06-09 11:16	36							
Packages	Eive0S	324, 949 KB	文件夹	2017-06-09 11:16	37							
- repodata	Packages .	918,926 KB	文件夹	2017-06-09 11:16	115							
- repos	mepodata	3,949 KB	文件夹	2017-06-09 11:16	206							
scripts	in repos	3 KB	文件夹	2017-06-09 11:16	39							
	iscripts	23 KB	文件夹	2017-06-09 11:16	40							
	🖬 . discinfo	29	discinfo 文件	2017-06-09 11:16	40622							
	. repo_version	7	repo_version 文件	2017-06-09 11:16	40623							
	I. treeinfo	366	treeinfo 文件	2017-06-09 11:16	40624							
	GPL GPL	18 KB	文件	2017-06-09 11:16	3494							
	s. ofg	1,855	ofg 文件	2017-06-09 11:16	3503							
	MicroCore-Linux. ova	10, 785 KB	ova 文件	2017-06-09 11:16	3504							
	RPM-GPG-KEY-CentOS-7	1,690	文件	2017-06-09 11:16	8897							
	RPM-GPG-KEY-CentOS-Testing-7	1,690	文件	2017-06-09 11:16	8898							
	TRANS. TBL	5 KB	TBL 文件	2017-06-09 11:16	8899							
	stack-image-1.4. gcow2	7,808 KB	gcow2 文件	2017-06-09 11:16	8902							
	ntio-driv	55,632 KB	好压 ISO 压缩文件	2017-06-09 11:16	12806							

3. 写入硬盘镜像

在UltralSO点击启动按钮,选择写入硬盘镜像,如图 4:在UltralSO写入DVD镜像所示:

图 4: 在UltralSO写入DVD镜像

OltraISO (试算 文件(F) 操作(A)	用版) - C:\Users\ye\[Oownloads\ZStack-x8 选项(O) 帮助(H)	6_64-DVD.iso					- 0	×
○ → ③ 光盘目录: 3	制作软盘映像文 写入软盘映像	(4	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● <lp>● </lp> <lp>● </lp>	大小总计:	1971MB	44% of	f 4.7GB - 2504MB free		
ZSTACK	⑦ 制作硬盘映像文 ⑦ 写入硬盘映像	(4		大小 24.043 KB	类型 文件来	日期/时间 2017-06-09 11:16	LBA 38		
EFI Extra Extra images isolinux LiveOS Packages	从软盘/硬盘驱动 从 CD/DVD 提明)器提取引导扇区… 収引导文件…		6,025 KB 561,204 KB	文件夹 文件夹	2017-06-09 11:16 2017-06-09 11:16	31 41		
	加銀引导文件 保存引导文件 清除引导信息			54, 499 KB 47, 990 KB 324, 949 KB 918, 926 KB	文件夹 文件夹 文件夹 文件夹	2017-06-09 11:16 2017-06-09 11:16 2017-06-09 11:16 2017-06-09 11:16	34 36 37 115		
	 ✓ 生成启动信息表 参 制作多重启动光碟 			3,949 KB 3 KB 23 KB	文件夹 文件夹 文件夹	2017-06-09 11:16 2017-06-09 11:16 2017-06-09 11:16	206 39 40		
		 discinto .tresinfo .tresinfo GPL ks.ofg MicroCore-Linux NFM-GP-AET-Cen NFM-GP-AET-Cen TRANS.IBL zstack-inage-1. 	.ova 405-7 405-Testing-7 4.qcox2 virtio-driv	29 7 366 18 KB 1,855 10,785 KB 1,690 1,690 5 KB 7,808 KB 55,632 KB	diseinto 文件 repoversion 文件 treeinfo 文件 文件 cfg 文件 ora 文件 文件 文件 TEL 文件 TEL 文件 YEL 文件 好压 ISO 压缩文件	2017-06-09 11:16 2017-06-09 11:16 2017-06-09 11:16 2017-06-09 11:16 2017-06-09 11:16 2017-06-09 11:16 2017-06-09 11:16 2017-06-09 11:16 2017-06-09 11:16	40622 40623 40624 3494 3503 3504 8897 8898 8899 8899 8899 8899		
本地目录:		🔊 🖻 🗙 🖬 🔞	🗱 😰 🛛 路径:						
	* *	文件名		大小	类型	日期/时间			\$
	廝	权所有(c)2002-2015	EZB Systems, In	nc.		光盘目录: 11 3	文件, 73 MB 本打	地目录: 0 文件,	0 KB:

- 4. 在UltralSO确认写入ZStack企业版DVD镜像
 - 如果系统只插了一个U盘,则默认以此U盘进行刻录和写入,在刻录前,注意备份U盘之前的内容。
 - 其他选项,按照默认设置,无须额外配置,点击**写入。**

如图 5: 在UltraISO确认写入ISO镜像所示:

图 5: 在UltralSO确认写入ISO镜像

入硬盘映像					×
消息:					保存
时间 下午 01:09:47 下午 01:10:14 下午 01:10:14 下午 01:10:14 下午 01:10:14 下午 01:10:14 下午 01:10:14	事件 (E:, 15 GB): 正在准备数排 写入方式: U C/H/S: 1869 引导扇区: S 正在准备介质 ISO 映像文件	SanDisk Ultra 居 SB-HDD+ /255/63 yslinux v4 ξ 特的扇区数为 4	USB 3.0 USB De	2	^
下午 01:10:14	开始与人				>
硬盘驱动器: 映像文件:	(E:, 15 GB): C:\Users\ye	SanDisk Vltra Downloads\ZS	USB 3.0 USB De tack-x86_64-DVD	── 刻录校號 .iso	à
ラスカム: 隐藏启动分区:	USB-HUD+ 无	~		便捷启动	
完成比例: 6	. 38%	已用时间:	00:00:06	剩余时间:	00:01:28
格式	化	写入	终止[A]	速度 : 返回	21.67MB/s

5. 进入安装导航

ISO镜像已经刻录到U盘。此时U盘可用来作为启动盘,支持Legacy模式和UEFI模式引导。管理员通过安装介质,引导节点启动,并进入安装导航,如图 6: U盘引导界面所示:

图 6: U盘引导界面

ZStack
Install ZStack
Install ZStack using UNC
Install ZStack in Text Mode
Test this media & Install ZStack
Troubleshooting
Press Tab for full configuration options on menu items.

6. 安装操作系统

默认选择Install ZStack开始安装操作系统。

在进入安装界面后,已经预先配置默认选项:

- 时区:亚洲东八区
- 语言: English(United States)
- 键盘:English(US)

一般情况下管理员无需更改配置。管理员需自行执行硬盘的分区,推荐分区如下(UEFI模式):

- /boot/efi: 创建分区500MB
- /boot:创建分区1GB
- swap(交换分区):创建分区32GB
- /(根分区):配置剩下容量

分区配置完后,选择Software Selection进入服务器安装角色候选,选择ZStack Enterprise Management Node管理节点模式,确定后回到主界面。

点击Begin Installation进行安装。安装过程将会自动进行,管理员需要设定root账户密码。

安装结束后,重新引导服务器并拔掉U盘。如安装成功,则服务器重启后进入操作系统登录提示符,使用root和设置的密码登录到操作系统。



注: 管理员可根据自身需要更改密码。

1.2.5 配置网络

管理员对两台服务器均安装操作系统后,可进行网络配置。在目录/*usr/local/bin/*,ZStack提供便利 的网络配置脚本,管理员可通过此脚本快速配置接口(Interface)和网桥(Bridge)信息。

本场景对2个管理节点的网络信息、以及用于Keepalived通信的VIP设定如下:

表 2: 管理网络

服务器	网卡1	网卡 2	聚合接口	网桥	IP地址	掩码	网关
管理节点1	eth0	eth1	bond0	br_bond0	192.168 .195.200	255.255.0 .0	192.168.0 .1
管理节点2	eth0	eth1	bond0	br_bond0	192.168 .196.125	255.255.0 .0	192.168.0 .1

表 3: 云主机数据网络

节点	网卡 1	网卡 2	聚合接口	网桥	IP地址	掩码	网关
管理节点1	em1	em2	bond1	-	-	-	-
管理节点2	em1	em2	bond1	-	-	-	-

表 4: VIP

-	IP地址	掩码
VIP	192.168.199.151	255.255.0.0

r

注: VIP用于登录UI界面,请避免使用VIP通过ssh方式登录管理节点。

• 以上均为示例数据,管理员可根据实际部署环境自行更改;

• 网关需由物理网络设备提供,同时作为网络状态仲裁检测。

以下分别介绍管理网络和云主机数据网络的配置。

1.2.5.1 配置管理网络

本场景对管理网络设定如下:

1

表 5: 管理网络

服务器	网卡 1	网卡 2	聚合接口	网桥	IP地址	掩码	网关
管理节点1	eth0	eth1	bond0	br_bond0	192.168 .195.200	255.255.0 .0	192.168.0 .1
管理节点2	eth0	eth1	bond0	br_bond0	192.168 .196.125	255.255.0 .0	192.168.0 .1

对管理节点1执行以下配置命令:

创建聚合网卡bond1 [root@localhost ~]# zs-bond-lacp -c bond0

将网卡eth0与eth1均添加到bond0 [root@localhost ~]# zs-nic-to-bond -a bond0 eth0 [root@localhost ~]# zs-nic-to-bond -a bond0 eth1

配置上述链路聚合后,请管理员在对应的交换机网口配置LACP聚合

创建网桥br_bond0,指定网络IP、掩码和网关 [root@localhost ~]# zs-network-setting -b bond0 192.168.195.200 255.255.0.0 192.168.0.1

查看聚合端口bond0是否创建成功

[root@localhost ~]# zs-show-network

 Bond Name | SLAVE(s)
 | BONDING_OPTS
 |

 | bond0
 | eth0
 | miimon=100 mode=4 xmit_hash_policy=layer2+3

 | eth1
 |

对管理节点2执行类似的配置命令。

e.	\sim	
L		
Ŀ	_	
L.		

注:

...

- eth0和eth1加载到bond0后,对应交换机的端口需要配置LACP聚合,否则网络通信将异常;如果交换机不支持LACP聚合,请联系网络设备厂商更换设备。
- 通过bond0创建网桥后,网桥命名为br_bond0,将提供管理网络服务。
- 关于网桥的IP地址、子网掩码和网关参数,用户需按照实际情况填写。
- 管理网络配置完成后,可通过*ping*命令进行检测;若配置正确,则两管理节点的管理网络 对应的IP地址可互*ping*。
- 管理网络建议采用万兆以上带宽,若独立部署,允许千兆带宽。

管理网络配置完成后,随之可配置云主机数据网络。

1

1.2.5.2 配置云主机数据网络

本场景对云主机数据网络设定如下:

表 6: 云主机数据网络

节点	网卡 1	网卡 2	聚合接口	网桥	IP地址	掩码	网关
管理节点1	em1	em2	bond1	-	-	-	-
管理节点2	em1	em2	bond1	-	-	-	-

对管理节点1执行以下配置命令:

```
# 创建聚合网卡bond1
[root@localhost ~]# zs-bond-lacp -c bond1
```

将网卡em1与em2均添加到bond1 [root@localhost ~]# zs-nic-to-bond -a bond1 em1 [root@localhost ~]# zs-nic-to-bond -a bond1 em2

配置上述链路聚合后,请管理员在对应的交换机网口配置LACP聚合

云主机数据网络,无需创建网桥

查看聚合端口bond1是否创建成功 [root@localhost ~]# zs-show-network

Bond Name SLA	VE(s)	BONDING_OPTS	
bond1 em1	mii	imon=100 mode=4 xmit_	hash_policy=layer2+3
em2			

对管理节点2执行类似的配置命令。

自注

...

em1和em2加载到bond1后,对应交换机的端口需要配置LACP聚合,否则网络通信将异常;如果交换机不支持LACP聚合,请联系网络设备厂商更换设备。

1.2.6 安装高可用套件

本章节主要介绍安装高可用套件的两种方式:

- 通过直接指定命令行方式安装高可用套件。
- 通过编写配置文件方式安装高可用套件。



注: 使用相同配置安装高可用套件,直接指定命令行方式优先级高于配置文件方式。

1.2.6.1 直接指定命令行方式

背景信息

本场景下,管理员已安装两个最新版ZStack管理节点,并对两个管理节点安装许可证完毕,现在对 其中一个管理节点安装**多管理节点高可用套件**,即可实现双管理节点高可用。

- 管理节点1(192.168.195.200)
- 管理节点2(192.168.196.125)

假定对管理节点1安装高可用套件,则管理节点1为主管理节点,管理节点2为备管理节点。

操作步骤

1. 导入高可用套件。

管理员已获得高可用套件,可将其导入管理节点1并解压,执行以下命令:

#通过scp工具将高可用套件传输到管理节点1 [root@localhost~]# ls Multinode-HA-Suite-3.10.0.tar.gz

将高可用套件解压,生成两个可执行文件:zsha2和zstack-hamon [root@localhost~]# tar zxvf Multinode-HA-Suite-3.10.0.tar.gz zsha2 //多管理节点高可用的安装和管理程序 zstack-hamon //多管理节点高可用的监控程序

2. HA初始化。

在管理节点1中安装高可用套件,执行以下命令:

[root@localhost ~]# chmod +x zsha2 zstack-hamon [root@localhost ~]# ./zsha2 install-ha -nic br_bond0 -gateway 192.168.0.1 -slave "root :password@192.168.196.125" \ -vip 192.168.199.151 -myip 192.168.195.200 -db-root-pw zstack.mysql.password -timeserver 192.168.196.125 -cidr 192.168.0.0/16 -yes

自注

- 安装命令执行后,会先自动备份主备管理节点的数据库,再执行安装操作。
- 安装高可用套件,需将zsha2和zstack-hamon放在一个目录,安装过程中,zsha2
 会自动部署zstack-hamon以及相关配置文件。
- 安装命令中,相关参数说明:
 - -nic:物理设备名,用于配置VIP,生产环境一般是一个管理网络的网桥,例如nic br bond0
 - -gateway: 主备管理节点的仲裁网关,例如-gateway 192.168.0.1

- slave:指定备管理节点,例如-slave "root:password@192.168.196.125"



- 安装过程中,备管理节点的数据库会被主管理节点的数据库覆盖,请 谨慎配置。
- 在安装高可用套件时,建议root密码采用普通密码,方便快捷部署,后续root密码可以修改,高可用套件将不再依赖系统root的密码。
- 如果root密码里包含shell的特殊字符,例如: '"*?\~`!#\$&|,需输入\进行转义。

例如,系统密码为'"*?\~`!#\$&|,则相应的输入应为:

-slave "root:\' \" * \? \\ \~ \` \! \# \\$ \& \|@192.168.196.125"

- -vip:指定Keepalived通信的VIP,例如-vip 192.168.199.151
- -myip:可选参数,指定本机IP,例如-myip 192.168.195.200
- -db-root-pw: 主备管理节点的数据库root密码(必须相同),例如-db-root-pw zstack.mysql.password
- -time-server:指定时间同步服务器,用于统一时间同步,例如./zsha2 install-ha
 -time-server 192.168.196.125

- **注:** 支持指定多个时间服务器,例如./zsha2 install-ha -time-server 192 .168.196.125,192.168.196.126
- -cidr:可选参数,指定网络段,需覆盖主备管理节点IP、VIP和网关,例如./
 zsha2 install-ha -cidr 192.168.0.0/16



- **注**:如果不指定,系统会自动计算出一个最小网络段,可能无法满足需求,推荐指定网络段。
- -force:可选参数,当主备管理节点的数据库始终无法完成自动同步,对主管理
 节点强制执行zsha2安装命令,例如./zsha2 install-ha -force



注:执行强制安装前,建议对两个数据库进行备份。

- -repo:可选参数,指定Yum源,默认为本地源,例如./zsha2 install-ha -repo zstack-local
- -timeout:可选参数,主备管理节点的数据库初始化复制超时时间,默认值为600,单位为秒,例如./zsha2 install-ha -timeout 600

■ -yes:可选参数,所有设置均允许

高可用套件初始化完成后,可执行以下命令查看管理节点的状态:

Owns virtual address: yes //管理节点1已获取VIP,同一时刻只允许一个管理节点获取VIP Self 192.168.195.200 reachable: yes //管理节点1可达 Gateway 192.168.0.1 reachable: yes //管理节点1可达 VIP 192.168.199.151 reachable: yes //VIP可达 Peer 192.168.196.125 reachable: yes //管理节点2可达 Keepalived status: active //Keepalived服务处于工作状态 ZStack HA Monitor: active //高可用监控服务处于工作状态 MySQL status: mysqld is alive //数据库正常工作 MN status: Running [PID:6500] //管理节点正常工作 UI status: Running [PID:9785] http://192.168.195.200:5000 //UI正常工作

Slave Status:

Slave_IO_Running: Yes //Slave IO正常运行 Slave_SQL_Running: Yes //Slave SQL正常运行 Last_Error: Seconds_Behind_Master: 0 Last_IO_Error: Last_SQL_Error:

Warning: Permanently added '192.168.196.125' (ECDSA) to the list of known hosts. Status report from 192.168.196.125 //查看管理节点2的状态

Owns virtual address: no Self 192.168.196.125 reachable: yes Gateway 192.168.0.1 reachable: yes VIP 192.168.199.151 reachable: yes Peer 192.168.195.200 reachable: yes Keepalived status: active ZStack HA Monitor: active MySQL status: mysqld is alive

Slave Status:

Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: Yes Last_Error: Seconds_Behind_Master: 0 Last_IO_Error: Last_SQL_Error:

Note: visit ZStack UI with http://192.168.199.151:5000



注:安装高可用套件过程中,已自动为两个管理节点做SSH免密登录。

3. 云平台初始化。

管理员可通过VIP(192.168.199.151)访问管理节点1的UI界面(http://192.168.199.151 :5000),并完成云平台初始化操作。如登录界面所示:

图 7: 登录界面

			English 繁休
	上 LStack 账户登录		
用户登录		AD/LDAP 登录	
	92 初始到 项目登录		
为了 了 原用的产品和38、通用用Chrome 49、Firefox 52 双U上版中的问题			

在管理节点1中执行以下命令,管理节点1在线切换为备管理节点,管理节点2获取VIP(192 .168.199.151),成为主管理节点。

[root@localhost ~]# zsha2 demote

管理员可通过该VIP刷新访问管理节点2的UI界面(http://192.168.199.151:5000),并完成云 平台初始化操作。

1.2.6.2 配置文件方式

背景信息

本场景下,管理员已安装两个最新版ZStack管理节点,并对两个管理节点安装许可证完毕,现在对 其中一个管理节点安装**多管理节点高可用套件**,即可实现双管理节点高可用**。**

- 管理节点1(192.168.195.200)
- 管理节点2(192.168.196.125)

假定对管理节点1安装高可用套件,则管理节点1为主管理节点,管理节点2为备管理节点。

操作步骤

1. 导入高可用套件。

管理员已获得高可用套件,可将其导入管理节点1并解压,执行以下命令:

通过scp工具将高可用套件传输到管理节点1 [root@localhost~]# ls Multinode-HA-Suite-3.10.0.tar.gz

将高可用套件解压,生成两个可执行文件:zsha2和zstack-hamon [root@localhost~]# tar zxvf Multinode-HA-Suite-3.10.0.tar.gz zsha2 //多管理节点高可用的安装和管理程序 zstack-hamon //多管理节点高可用的监控程序

2. 编写配置。

管理员执行以下命令,编写高可用套件的初始化配置文件:

[root@localhost ~]# chmod +x zsha2 zstack-hamon [root@localhost ~]# ./zsha2 sample-config > zs-install.config [root@localhost ~]# cat zs-install.config { "gateway": "192.168.0.1", //主备管理节点的仲裁网关 "virtuallp": "192.168.199.151", //指定Keepalived通信的VIP "mylp": "192.168.195.200", //指定本机IP "peerlp": "192.168.196.125", //指定Peer管理节点SH用户名 "peerSshUser": "root", //指定Peer管理节点SSH用户名 "peerSshPass": "password", //指定Peer管理节点SSH密码 "peerSshPort": 22, //指定Peer管理节点SSH端口 "dbRootPass": "zstack.mysql.password", //指定主备管理节点的数据库root密码(必须相 同) "interface": "br_bond0", //物理设备名,用于配置VIP,生产环境一般是一个管理网络的网 桥 "timeServer": "192.168.196.125" //指定时间同步服务器,用于统一时间同步 }

管理员需要按照具体部署场景,修改上述参数。

3. HA初始化。

管理员执行以下命令,初始化安装高可用套件:

[root@localhost ~]# ./zsha2 install-ha -config zs-install.config

<u>合いま</u>

- 安装命令执行后,会先自动备份主备管理节点的数据库,再执行安装操作。
- 安装高可用套件,需将zsha2和zstack-hamon放在一个目录,安装过程中,zsha2 会自动部署zstack-hamon以及相关配置文件。
- 安装命令中,相关参数说明:
 - config:可选参数,通过配置文件初始化安装高可用套件

高可用套件初始化完成后,可执行以下命令查看管理节点的状态:

#查看管理节点1的状态 [root@localhost ~]# zsha2 status Status report from 192.168.195.200 yes //管理节点1已获取VIP,同一时刻只允许一个管理节点获 Owns virtual address: 取VIP Self 192.168.195.200 reachable: yes //管理节点1可达 Gateway 192.168.0.1 reachable: yes //当前网关可达 VIP 192.168.199.151 reachable: yes //VIP可达 Peer 192.168.196.125 reachable: yes //管理节点2可达 active //Keepalived服务处于工作状态 Keepalived status: ZStack HA Monitor: active //高可用监控服务处于工作状态 MySQL status: mysqld is alive //数据库正常工作 MN status: Running [PID:6500] //管理节点正常工作 UI status: Running [PID:9785] http://192.168.195.200:5000 //UI正常工作 Slave Status: Slave IO Running: Yes //Slave IO正常运行 Slave SQL Running: Yes //Slave SQL正常运行 Last Error: Seconds Behind Master: 0 Last IO Error: Last SQL Error: Warning: Permanently added '192.168.196.125' (ECDSA) to the list of known hosts. Status report from 192.168.196.125 //查看管理节点2的状态 _____ Owns virtual address: no Self 192.168.196.125 reachable: yes Gateway 192.168.0.1 reachable: yes VIP 192.168.199.151 reachable: yes Peer 192.168.195.200 reachable: yes Keepalived status: active ZStack HA Monitor: active MySQL status: mysqld is alive Slave Status: Slave IO Running: Yes Slave SQL Running: Yes Last_Error: Seconds Behind Master: 0 Last IO Error: Last SQL Error: Note: visit ZStack UI with http://192.168.199.151:5000 **注**:安装高可用套件过程中,已自动为两个管理节点做SSH免密登录。

4. 云平台初始化。

管理员可通过VIP(192.168.199.151)访问管理节点1的UI界面(http://192.168.199.151 :5000),并完成云平台初始化操作。如登录界面所示:

图 8: 登录界面

			English 繁体
	ZStack		
	账户登录		
	0 imalians	11	
用户登录	(2) 请输入密码	AD/LDAP 登录	
	<u>8</u> 2		
切换到 嗓日登录			
为17日间的研究中心4430、1899年间Chrome 49、Forefox 52 33以上的5年9535238			

在管理节点1中执行以下命令,管理节点1在线切换为备管理节点,管理节点2获取VIP(192.168.199.151),成为主管理节点。

[root@localhost ~]# zsha2 demote

管理员可通过该VIP刷新访问管理节点2的UI界面(http://192.168.199.151:5000),并完成云 平台初始化操作。

1.2.7 安装许可证

本场景下,ZStack两个管理节点安装的许可证类型要求完全一致。

管理员可通过UI方式或CLI方式安装许可证。

UI方式

- 1. 通过VIP访问任一管理节点的UI界面(http://VIP:5000)。
- 进入关于界面,点击右上角的上传许可证按钮,弹出上传许可证界面,直接将获得的双管理节点 许可证本地上传即可,更多详情可参考《许可#license#更新说明》。

CLI方式

管理员可通过CLI方式分别向两个管理节点中导入许可证。更多详情可参考*ZStack*官网教程《许可(license)更新说明》。

1.3 集群升级

本章节介绍ZStack多管理节点物理机高可用的升级方案。

升级方案分为以下三步:

- 1. 完成升级前的准备工作
- 2. 高可用套件升级
- 3. 管理节点升级

升级前需进行以下准备工作:

- 请提前在管理节点界面关闭云主机全局高可用功能,避免意外触发云主机高可用影响升级。可在 主菜单点击设置 > 全局设置,进入全局设置界面,将云主机高可用全局开关设置为false,待升 级完成后再手动开启。
- 2. 在双管理节点分别备份数据库,执行以下命令即可进行数据库备份:

[root@localhost ~]#zstack-ctl dump_mysql --file-name zstack-db-backup

- **3**. 确认双管理节点均已下载zstack-upgrade脚本、系统对应的ISO、安装升级包和双管理节点高可用套件。
- 4. 使用以下命令,在两个管理节点分别使用下载的最新ISO更新本地的repo源:

[root@localhost ~]#cd /root/ #bash /root/zstack-upgrade -r ZStack-x86_64-DVD-3.10.0-c76.iso

管理员获得新版高可用套件后,可用于升级当前的zsha2服务,步骤如下:

1. 在任一管理节点执行以下命令,查看管理节点高可用的VIP所在节点。在执行zsha2后,返回结 果中VIP为yes的节点即为VIP所在的管理节点:

[root@localhost ~]#zsha2 status

2. 通过IPMI登录VIP节点所在的管理节点终端,执行以下命令,对双管理节点高可用套件进行解 压:

[root@localhost ~]#tar zxvf Multinode-HA-Suite-3.10.0.tar.gz

3. 执行以下命令,对解压后的zsha2、zstack-hamon赋予可执行权限:

[root@localhost ~]#chmod +x zsha2 zstack-hamon

4. 在VIP所在的管理节点执行以下命令,完成高可用套件升级:

[root@localhost ~]# ./zsha2 upgrade-ha

完成高可用套件升级后,即可升级管理节点,步骤如下:

- 1. 升级管理节点前,需保证如下参数均无异常:
 - VIP可达
 - 当前网关可达
 - 备管理节点可达
 - 数据库已同步

可执行zsha2 status查看管理节点状态:

```
[root@localhost ~]# zsha2 status
Status report from 192.168.195.200
Owns virtual address:
                        yes //管理节点1已获取VIP,同一时刻只允许一个管理节点获
取VIP
Self 192.168.195.200 reachable: yes //管理节点1可达
Gateway 192.168.0.1 reachable: yes //当前网关可达
VIP 192.168.199.151 reachable: yes //VIP可达
Peer 192.168.196.125 reachable: yes //管理节点2可达
Keepalived status:
                       active //Keepalived服务处于工作状态
ZStack HA Monitor:
                       active //高可用监控服务处于工作状态
MySQL status:
                      mysqld is alive //数据库正常工作
MN status: Running [PID:6500] //管理节点正常工作
UI status: Running [PID:9785] http://192.168.195.200:5000 //UI正常工作
Slave Status:
      Slave IO Running: Yes //Slave IO正常运行
      Slave SQL Running: Yes //Slave SQL正常运行
         Last Error:
    Seconds Behind Master: 0
        Last IO Error:
```

Last_SQL_Error:

Warning: Permanently added '192.168.196.125' (ECDSA) to the list of known hosts. Status report from 192.168.196.125 //查看管理节点2的状态

Owns virtual address:noSelf 192.168.196.125 reachable:yesGateway 192.168.0.1 reachable:yesVIP 192.168.199.151 reachable:yesPeer 192.168.195.200 reachable:yesKeepalived status:activeZStack HA Monitor:activeMySQL status:mysqld is alive

Slave Status:

Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: Yes Last_Error: Seconds_Behind_Master: 0 Last_IO_Error: Last_SQL_Error:

Note: visit ZStack UI with http://192.168.199.151:5000

2. 管理员需准备好以下必要的软件包:

- ZStack定制版ISO
 - 文件名称: ZStack-x86_64-DVD-3.10.0-c76.iso
 - 下载地址:点击这里

注:

关于c72 ISO升级声明:

- 从3.7.1开始,将不再提供c72 ISO用于新平台的安装部署,现有c72 ISO支持升级 至最新版本;
- c72 ISO本地源已指向c74 ISO,若使用离线升级方式,请获取c74 ISO更新本地 源。
- ZStack安装包
 - 文件名称: ZStack-installer-3.10.0.bin
 - 下载地址:点击这里
- 升级脚本
 - 文件名称:zstack-upgrade
 - 下载地址:点击这里

Ê

注:升级脚本版本号需与ISO及bin包版本号保持一致。

💁 注:软件下载后,需通过MD5校验工具核对校验码,确认与发行信息一致。

3. 升级方式分包括从bin包升级和从ISO升级,具体如下:

若选择从bin包升级管理节点,请参考以下步骤进行升级:

请将新版ZStack定制版ISO分别导入两个管理节点,并分别在两个管理节点中执行以下命令,将本地源升级至最新:

[root@localhost ~]# bash zstack-upgrade -r ZStack-x86_64-DVD-3.10.0-c76.iso

2. 管理员只需在任一管理节点中执行以下命令,就可对两个管理节点进行升级:

[root@localhost ~]# zsha2 upgrade-mn -peerpass password ZStack-installer-3.10.0.bin

若选择从ISO升级管理节点,请参考以下步骤进行升级:

1. 管理员只需在任一管理节点中执行以下命令,就可对两个管理节点进行升级:

[root@localhost ~]# zsha2 upgrade-mn -peerpass password ZStack-x86_64-DVD-3.10.0c76.iso



注:-peerpass为可选参数,可设置Peer管理节点SSH登录密码。

1.4 其他操作

1.4.1 监控报警

双管理节点高可用场景下,若主管理节点失联,管理员可在ZWatch中创建事件报警器,并添加相 关报警条目,指定接收端,系统将以邮件/钉钉/HTTP应用/短信/Microsoft Teams方式发送报警信 息,如图 9: ZWatch监控报警 主管理节点失联所示:

图 9: ZWatch监控报警 主管理节点失联

确定取消	
创建事件报警器	
资源类型 *	
管理节点	~
报警条目 *	
管理节点失联	~
报警级别*	
▲ 严重	~
接收端	
钉钉接收端	Θ
	\oplus
+创建接收端	

更多详情可参考ZStack官网教程《ZWatch监控系统使用教程》。

若备管理节点失联,管理员可直接在消息中心接收到相关通知,如图 10: 消息中心 备管理节点失联所示:

图 10: 消息中心 备管理节点失联

消息中心	报警消息(2)		
(2) 全部标记已读	2020-08-03 15:43 💼 - 2020-08-06 15:43 💼		20 ~ 4 1 /1 >
消息内容(全部) ▼	报警级別(全部) 👻	消息类型(全部)▼	消息时间
 管理节点已连接 	1 提示	事件报警器	2020-08-06 14:51:00
 管理节点失联 	() 紧急	事件报警器	2020-08-06 13:53:22

1.4.2 日志输出

双管理节点高可用场景下,管理员可执行以下命令,收集zsha2服务相关日志。

[root@localhost ~]# zsha2 collect-log Collecting logs ... Collected log: zsha2-log-2018-09-17T154358+0800.tgz # 将日志压缩包解压 [root@localhost ~]# tar zxvf zsha2-log-2018-09-17T154358+0800.tgz tmp/zsha2-log588815976/ tmp/zsha2-log588815976/zsha2-status.log tmp/zsha2-log588815976/zstack-ha.log tmp/zsha2-log588815976/keepalived.data tmp/zsha2-log588815976/zs-vip-192.168.199.151.log tmp/zsha2-log588815976/keepalived_status.log

2 高可用测试与恢复

2.1 计划运维

2.1.1 单管理节点需要维护

主管理节点需要维护

双管理节点高可用场景下,假定管理节点1为主管理节点,管理节点2为备管理节点。

若管理员需要临时关闭管理节点1进行维护。

1. 将管理节点1主动切换为备管理节点。

在管理节点1中执行zsha2 demote命令,管理节点1在线切换为备管理节点,管理节点2获 取VIP,成为主管理节点。

- 2. 关闭管理节点1。
 - 若管理节点1没有被复用为计算节点添加到ZStack:
 - 1. 对管理节点1执行zsha2 stop-node,关闭zsha2相关服务;
 - 2. 对管理节点1进行shutdown关机操作;
 - 3. 对管理节点1下电后进行维护。
 - 若管理节点1被复用为计算节点,并已添加到ZStack:
 - 1. 对管理节点1执行zsha2 stop-node,关闭zsha2相关服务;
 - 2. 将管理节点1进入维护模式;
 - 3. 对管理节点1进行shutdown关机操作;
 - 4. 对管理节点1下电后进行维护。
- 3. 启动管理节点1。
 - a. 对管理节点1通电后,通过手动或IPMI启动服务器;
 - b. 等待管理节点1启动,成功引导操作系统;
 - c. 对管理节点1执行zsha2 start-node, 启动zsha2相关服务;
 - d. 对管理节点1执行zsha2 status,查看zsha2服务是否正常运行;
 - e. 对管理节点1执行zstack-ctl status,查看管理节点服务是否正常运行,UI服务是否正常运行。

备管理节点需要维护

双管理节点高可用场景下,假定管理节点1为主管理节点,管理节点2为备管理节点。

若管理员需要临时关闭管理节点2进行维护。

- 1. 关闭管理节点2。
 - 若管理节点2没有被复用为计算节点添加到ZStack:
 - 1. 对管理节点2执行zsha2 stop-node,关闭zsha2相关服务;
 - 2. 对管理节点2进行shutdown关机操作;
 - 3. 对管理节点2下电后进行维护。
 - 若管理节点2被复用为计算节点,并已添加到ZStack:
 - 1. 对管理节点2执行zsha2 stop-node,关闭zsha2相关服务;
 - 2. 将管理节点2进入维护模式;
 - 3. 对管理节点2进行shutdown关机操作;
 - 4. 对管理节点2下电后进行维护。
- 2. 启动管理节点2。
 - a. 对管理节点2通电后,通过手动或IPMI启动服务器;
 - b. 等待管理节点2启动,成功引导操作系统;
 - c. 对管理节点2执行zsha2 start-node,启动zsha2相关服务;
 - d. 对管理节点2执行zsha2 status,查看zsha2服务是否正常运行;
 - e. 对管理节点2执行zstack-ctl status,查看管理节点服务是否正常运行,UI服务是否正常运行。

2.1.2 双管理节点需要维护

双管理节点高可用场景下,假定管理节点1为主管理节点,管理节点2为备管理节点。

若管理员需要临时关闭两个管理节点进行维护。

- 1. 对两个管理节点执行zsha2 stop-node,关闭zsha2相关服务;
- 2. 对两个管理节点进行shutdown关机操作;
- 3. 对两个管理节点下电后进行维护;
- 4. 对两个管理节点通电后,通过手动或IPMI启动服务器;
- 5. 等待两个管理节点启动,成功引导操作系统;
- 6. 对两个管理节点执行zsha2 start-node,启动zsha2相关服务;

- 7. 对两个管理节点执行zsha2 status,查看zsha2服务是否正常运行;
- 8. 对两个管理节点执行zstack-ctl status,查看管理节点服务是否正常运行,UI服务是否正常运行。

2.2 节点修复

2.2.1 单管理节点故障修复

双管理节点高可用场景下,若其中某个管理节点损坏,需要执行修复。

- 1. 对故障节点执行zsha2 stop-node,关闭zsha2相关服务;
- 2. 尝试恢复故障节点,如果不能恢复,需使用相同版本的ZStack定制版ISO修复原节点或安装新节点。
- 3. 以安装新节点为例:
 - a. 调配备用服务器,使得硬件规格与故障节点相近;
 - b. 安装基础操作系统,安装完成后,配置root的密码和网络信息与故障节点一致,详情可参考安装与部署章节;
 - c. 对置换节点安装高可用套件,详情可参考安装与部署章节;
 - d. 对置换节点执行zsha2 status,查看zsha2服务是否正常运行;
 - e. 对置换节点执行zstack-ctl status,查看管理节点服务是否正常运行,UI服务是否正常运行。

2.2.2 双管理节点故障修复

双管理节点高可用场景下,若两个管理节点均损坏,需要执行修复。

- 1. 尝试恢复该两个故障节点,如果不能恢复,需使用相同版本的ZStack定制版ISO修复原节点或安装新节点。
- 2. 以安装两个新节点为例:
 - a. 调配两台备用服务器,使得硬件规格分别与原两个故障节点相近;
 - b. 对两台备份服务器分别安装基础操作系统,安装完成后,配置root的密码和网络信息分别与原两个故障节点一致,详情可参考安装与部署章节;
 - **c.** 选择一个正常运行的管理节点,通过管理节点IP地址ssh登录,执行如下命令,在此管理节点恢复数据库:

[root@localhost ~]# zstack-ctl restore_mysql -f /var/lib/zstack/mysql-backup/xxx.gz -- mysql-root-password MYSQL_PASSWORD

• /var/lib/zstack/mysql-backup/xxx.gz表示备份数据库文件路径及名称。

- MYSQL_PASSWORD表示数据库密码,默认密码为:zstack.mysql.password。
- d. 在此节点通过install_ha命令重新安装高可用套件,详情可参考直接指定命令行方式章节。
- e. 对置换节点执行zsha2 status,查看zsha2服务是否正常运行;
- f. 对置换节点执行zstack-ctl status,查看管理节点服务是否正常运行,UI服务是否正常运行。

2.2.3 管理节点数据库备份与恢复

数据库备份

多管理节点物理机高可用场景下,可通过以下方式备份数据库:

• 选择一个正常运行的管理节点,通过管理节点IP地址ssh登录,然后执行zstack-ctl dump_mysql 命令,手动备份数据库。

白 注:

- VIP用于登录UI界面,请避免使用VIP通过ssh方式登录管理节点。
- 数据库备份后以.gz文件方式保存在/var/lib/zstack/mysql-backup/目录,示例名称如下:zstack-backup-db-2019-06-18_00-30-04.gz。

数据库恢复

多管理节点物理机高可用场景下,可通过以下步骤恢复数据库:

 选择一个正常运行的管理节点,通过管理节点IP地址ssh登录,执行如下命令,在此管理节点恢 复数据库:

[root@localhost ~]# zstack-ctl restore_mysql -f /var/lib/zstack/mysql-backup/xxx.gz --mysql-root-password MYSQL_PASSWORD

- /var/lib/zstack/mysql-backup/xxx.gz表示备份数据库文件路径及名称。
- MYSQL_PASSWORD表示数据库密码,默认密码为:zstack.mysql.password。
- 2. 在此节点通过install_ha命令重新安装高可用套件,详情可参考直接指定命令行方式章节。

3 命令行使用手册

zsha2下有多条子命令,本手册将对zsha2每条子命令的作用和使用方法进行说明。

3.1 简介

zsha2是ZStack针对多管理节点物理机高可用场景设计的命令,帮助用户快速完成该场景下的多种操作。

3.2 -h 帮助内容

描述

显示帮助,可查看zsha2全部子命令。

使用方法

[root@localhost ~]# zsha2 -h usage: zsha2 [global options] command [command options]

Global options: -h,--help Display this message

Commands: install-ha install two-node HA environment stop zstack service in HA environment stop-node start-node start zstack service in HA environment upgrade the MN in HA environment upgrade-mn upgrade-ha upgrade the HA suites demote demote current node as backup show HA status status show-config show HA configuration sample-config generate sample configuration to setup HA environment collect-log collect HA related log files help show this help message

3.3 version 版本信息

描述

查看版本信息,包括版本号和Commit ID。

使用方法

[root@localhost ~]# zsha2 version

version 3.1.0.0, commit 2b1b06788e4e1d4b514342db1f381b460f7242e6

3.4 install-ha 安装命令

描述

安装命令。假定用户已安装两个ZStack管理节点,对主管理节点执行zsha2安装命令,即可切换到 双管理节点高可用模式。

使用方法

参数	介绍	示例	
-nic	物理设备名,用于配置VIP,生 产环境一般是一个管理网络的 网桥	./zsha2 install-ha -nic br_bond 0	
-gateway	主备管理节点的仲裁网关	./zsha2 install-ha -gateway 192 .168.0.1	
-slave	指定备管理节点 注: 安装过程中,备管理 节点的数据库会被主 管理节点的数据库覆 盖,请谨慎配置。 如果root密码里包 含shell的特殊字 符,需进行转义。 	./zsha2 install-ha -slave "root :password@192.168.196.125"	
-vip	指定Keepalived通信的VIP	./zsha2 install-ha -vip 192.168 .199.151	
-myip	可选参数,指定本机IP	./zsha2 install-ha -myip 192 .168.195.200	
-db-root-pw	主备管理节点的数据库root密 码(必须相同)	./zsha2 install-ha -db-root-pw zstack.mysql.password	
-time-server	指定时间同步服务器,用于统一时间同步 一时间同步 注:支持指定多个时间 服务器。	 ./zsha2 install-ha -time- server 192.168.196.125 ./zsha2 install-ha -time- server 192.168.196.125 ,192.168.196.126 	

参数	介绍	示例
-cidr	可选参数,指定网络段,需覆 盖主备管理节点IP、VIP和网 关。 注:如果不指定,系统 会自动计算出一个最 小网络段,可能无法满 足需求,推荐指定网络 段。	./zsha2 install-ha -cidr 192.168 .0.0/16
-force	可选参数,当主备管理节点 的数据库始终无法完成自动 同步,对主管理节点强制执 行 zsha2 安装命令 注:执行强制安装 前,建议对两个数据库 进行备份。	./zsha2 install-ha -force
-repo	可选参数,指定Yum源,默认 为本地源	./zsha2 install-ha -repo zstack- local
-timeout	可选参数,主备管理节点的数 据库初始化复制超时时间,默 认值为600,单位为秒	./zsha2 install-ha -timeout 600
-yes	可选参数,所有设置均允许	./zsha2 install-ha -yes
-config	可选参数,通过配置文件初始 化安装高可用套件	./zsha2 install-ha -config zs- install.config

通过直接指定命令行方式安装高可用套件:

[root@localhost ~]# ./zsha2 install-ha -nic br_bond0 -gateway 192.168.0.1 -slave "root:passwor d@192.168.196.125" \ -vip 192.168.199.151 -myip 192.168.195.200 -db-root-pw zstack.mysql.password -time-server 192.168.196.125 -cidr 192.168.0.0/16 -yes Master IPv4 address: 192.168.195.200 ZStack version @ 192.168.195.200: 2.6.0 ZStack version @ 192.168.196.125: 2.6.0 Calculated CIDR: 192.168.0.0/16

Backuping databases on 192.168.196.125 (/var/lib/zstack/mysql-backup/zstack-backup-db -2018-10-09T164934-0800.gz) ...

Start installation ...

x checking network interface and gateway ... ✓ Task 1: checking network interface and gateway ... completed. x prepare HA-services ... ✓ Task 2: prepare HA-services ... completed. + setting up DB config before replication ... ✓ Task 3: setting up DB config before replication ... completed. x creating DB user for replication ... ✓ Task 4: creating DB user for replication ... completed. + update iptables rules ... ✓ Task 5: update iptables rules ... completed. + starting the initial replication ... File: mysql-bin.000002 Position: 1844 Binlog Do DB: Binlog Ignore DB: + starting the initial replication ... Local database backuped to /var/lib/zstack/mysql-backup/zstack-backup-db-2018-10-09T1649 34-0800.gz ✓ Task 6: starting the initial replication ... completed. x wait peer slave sync status ... Slave IO Running: Yes Slave SQL Running: Yes Last_IO_Error: Last SQL Error: Last Error: Last Errno: 0 Task 7: wait peer slave sync status ... completed. + wait local DB sync status ... File: mysql-bin.000002 Position: 245 Binlog Do DB: Binlog Ignore DB: x wait local DB sync status ... Slave IO Running: Yes Slave SQL Running: Yes Last IO Error: Last SQL Error: Last Error: Last Errno: 0 ✓ Task 8: wait local DB sync status ... completed. + setting up keepalived ... ✓ Task 9: setting up keepalived ... completed. x check slave virtual IP settings ... ✓ Task 10: check slave virtual IP settings ... completed. x configuring ZStack servers ... ✓ Task 11: configuring ZStack servers ... completed. x installing HA scripts ... ✓ Task 12: installing HA scripts ... completed. x starting ZStack HA service ... ✓ Task 13: starting ZStack HA service ... completed. x waiting management node up and running ... ✓ Task 14: waiting management node up and running ... completed.

OK, installation completed.

Hints:

- Stop server with: zsha2 stop-node, Start server with: zsha2 start-node,
- Get HA status with: zsha2 status -peer 192.168.196.125

Please also setup SSH pubkey-login between 192.168.195.200 and 192.168.196.125

通过配置文件方式安装高可用套件:

[root@localhost ~]# ./zsha2 install-ha -config zs-install.config Master IPv4 address: 192.168.195.200 ZStack version @ 192.168.195.200: 2.6.0 ZStack version @ 192.168.196.125: 2.6.0 Calculated CIDR: 192.168.0.0/16

Backuping databases on 192.168.196.125 (/var/lib/zstack/mysgl-backup/zstack-backup-db -2018-10-09T164934-0800.gz) ...

Start installation ...

x checking network interface and gateway ...

✓ Task 1: checking network interface and gateway ... completed.

x prepare HA-services ...

✓ Task 2: prepare HA-services ... completed.

+ setting up DB config before replication ...

✓ Task 3: setting up DB config before replication ... completed.

x creating DB user for replication ...

✓ Task 4: creating DB user for replication ... completed.

+ update iptables rules ...

✓ Task 5: update iptables rules ... completed.

File: mysql-bin.000002 Position: 1844 Binlog Do DB:

Binlog Ignore DB:

+ starting the initial replication ... Local database backuped to /var/lib/zstack/mysgl-backup/zstack-backup-db-2018-10-09T1649 34-0800.gz

✓ Task 6: starting the initial replication ... completed. x wait peer slave sync status ...

Slave IO Running: Yes Slave SQL Running: Yes Last IO Error: Last SQL Error: Last Error: Last Errno: 0

✓ Task 7: wait peer slave sync status ... completed. + wait local DB sync status ... File: mysql-bin.000002 Position: 245

Binlog Do DB: Binlog_Ignore_DB: x wait local DB sync status ... Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: Yes Last_IO_Error: Last_SQL_Error: Last Error: Last Errno: 0 ✓ Task 8: wait local DB sync status ... completed. + setting up keepalived ... ✓ Task 9: setting up keepalived ... completed. x check slave virtual IP settings ... ✓ Task 10: check slave virtual IP settings ... completed. x configuring ZStack servers ... ✓ Task 11: configuring ZStack servers ... completed. x installing HA scripts ... ✓ Task 12: installing HA scripts ... completed. x starting ZStack HA service ... ✓ Task 13: starting ZStack HA service ... completed. x waiting management node up and running ... ✓ Task 14: waiting management node up and running ... completed.

OK, installation completed.

Hints:

- Stop server with: zsha2 stop-node, Start server with: zsha2 start-node,
- Get HA status with: zsha2 status -peer 192.168.196.125

Please also setup SSH pubkey-login between 192.168.195.200 and 192.168.196.125

3.5 stop-node 关闭管理节点

描述

在双管理节点高可用场景下,关闭其中一个管理节点,同时关闭所有zsha2服务。

使用方法

[root@localhost ~]# zsha2 stop-node stopping zstack-ha service ... stopping zstack management node ... stopping keepalived ...

3.6 start-node 启动管理节点

描述

在双管理节点高可用场景下,将处于停止状态的管理节点启动,同时启动所有zsha2服务。

使用方法

[root@localhost ~]# zsha2 start-node starting keepalived ... starting zstack-ha service ... starting zstack management node ...

3.7 upgrade-mn 升级管理节点

描述

在双管理节点高可用场景下,仅升级两个管理节点。

使用方法

参数	介绍	示例
-force	可选参数,强制升级管理节点	zsha2 upgrade-mn -force ZStack-installer-3.10.0.bin
-peerpass	可选参数,输入Peer管理节 点SSH登录密码	zsha2 upgrade-mn -peerpass password ZStack-installer-3.10 .0.bin
-yes	可选参数,所有设置均允许	zsha2 upgrade-mn -yes

若选择从bin包升级管理节点,请参考以下步骤进行升级:

 请将新版ZStack定制版ISO分别导入两个管理节点,并分别在两个管理节点中执行以下命令,将 本地源升级至最新:

[root@localhost ~]# bash zstack-upgrade -r ZStack-x86_64-DVD-3.10.0-c76.iso

2. 管理员只需在任一管理节点中执行以下命令,就可对两个管理节点进行升级:

[root@localhost ~]# zsha2 upgrade-mn -peerpass password ZStack-installer-3.10.0.bin

若选择从ISO升级管理节点,请参考以下步骤进行升级:

1. 管理员只需在任一管理节点中执行以下命令,就可对两个管理节点进行升级:

[root@localhost ~]# zsha2 upgrade-mn -peerpass password ZStack-x86_64-DVD-3.10.0c76.iso



注: -peerpass为可选参数,可设置Peer管理节点SSH登录密码。



注: -peerpass为可选参数,可设置Peer管理节点SSH登录密码。

3.8 upgrade-ha 升级高可用套件

描述

在双管理节点高可用场景下,升级当前的zsha2服务。

使用方法

[root@localhost ~]# ./zsha2 upgrade-ha

Start upgrading ...

+ Stopping HA-services ...
✓ Task 1: Stopping HA-services ... completed.
+ Upgrading HA suites ...
✓ Task 2: Upgrading HA suites ... completed.

x starting ZStack HA service ...

✓ Task 3: starting ZStack HA service ... completed.

OK, upgrade HA completed.

Hints:

- Stop server with: zsha2 stop-node,
- Start server with: zsha2 start-node,
- Get HA status with: zsha2 status -peer 192.168.196.125

3.9 demote 主备切换

描述

在双管理节点高可用场景下,将主管理节点在线切换为备管理节点。

使用方法

[root@localhost ~]# zsha2 demote

3.10 status 状态信息

描述

在双管理节点高可用场景下,显示当前管理节点的状态,包括是否已获取VIP、自身可达性、网关可达性、VIP可达性、Peer管理节点可达性、Keep Alived服务状态、高可用监控服务状态、数据库状态、管理节点状态、UI状态、Slave状态,以及查看Peer管理节点的状态。

使用方法

Gateway 192.168.0.1 reachable: yes VIP 192.168.199.151 reachable: yes Peer 192.168.196.125 reachable: yes Keepalived status: active ZStack HA Monitor: active MySQL status: mysqld is alive MN status: Running [PID:6500] UI status: Running [PID:9785] http://192.168.195.200:5000

Slave Status:

Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: Yes Last_Error: Seconds_Behind_Master: 0 Last_IO_Error: Last_SQL_Error:

Warning: Permanently added '192.168.196.125' (ECDSA) to the list of known hosts. Status report from 192.168.196.125 _____ Owns virtual address: no Self 192.168.196.125 reachable: yes Gateway 192.168.0.1 reachable: yes VIP 192.168.199.151 reachable: yes Peer 192.168.195.200 reachable: yes Keepalived status: active ZStack HA Monitor: active MySQL status: mysqld is alive

Slave Status:

Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: Yes Last_Error: Seconds_Behind_Master: 0 Last_IO_Error: Last_SQL_Error:

Note: visit ZStack UI with http://192.168.199.151:5000

3.11 show-config 显示配置

描述

在双管理节点高可用场景下,显示当前环境的配置信息。

使用方法

[root@localhost ~]# zsha2 show-config

"nodeip": "192.168.195.200", "peerip": "192.168.196.125", "dbvip": "192.168.199.151", "nic": "br_bond0", "gw": "192.168.0.1", "dbnetwork": "192.168.0.0/16", "repo": "zstack-local", "version": 0

}

3.12 sample-config 样本配置生成

描述

在双管理节点高可用场景下,生成样本配置以快速搭建高可用环境。

使用方法

```
[root@localhost ~]# zsha2 sample-config
```

```
"gateway": "172.20.0.1",
"virtuallp": "172.20.0.2",
"mylp": "172.20.0.3",
"peerlp": "172.20.0.4",
"peerSshUser": "root",
"peerSshPass": "somepass",
"peerSshPort": 22,
"dbRootPass": "zstack.password",
"interface": "br_eth0"
    "interface": "br eth0",
    "timeServer": "172.20.0.3"
}
```

3.13 collect-log 收集日志

描述

在双管理节点高可用场景下,收集zsha2服务相关日志。

使用方法

[root@localhost ~]# zsha2 collect-log Collecting logs ... Collected log: zsha2-log-2018-09-17T154358+0800.tgz

#将日志压缩包解压 [root@localhost ~]# tar zxvf zsha2-log-2018-09-17T154358+0800.tgz tmp/zsha2-loq588815976/ tmp/zsha2-log588815976/zsha2-status.log tmp/zsha2-log588815976/zstack-ha.log tmp/zsha2-log588815976/keepalived.data tmp/zsha2-log588815976/zs-vip-192.168.199.151.log tmp/zsha2-log588815976/keepalived status.log

术语表

区域(Zone)

ZStack中最大的一个资源定义,包括集群、二层网络、主存储等资源。

集群(Cluster)

一个集群是类似物理主机(Host)组成的逻辑组。在同一个集群中的物理主机必须安装相同的操作 系统(虚拟机管理程序,Hypervisor),拥有相同的二层网络连接,可以访问相同的主存储。在实 际的数据中心,一个集群通常对应一个机架(Rack)。

管理节点(Management Node)

安装系统的物理主机,提供UI管理、云平台部署功能。

计算节点 (Compute Node)

也称之为物理主机(或物理机),为云主机实例提供计算、网络、存储等资源的物理主机。

主存储 (Primary Storage)

用于存储云主机磁盘文件的存储服务器。支持本地存储、NFS、 Ceph、Shared Mount Point、Shared Block类型。

镜像服务器(Backup Storage)

也称之为备份存储服务器,主要用于保存镜像模板文件。建议单独部署镜像服务器。支持ImageStore、Sftp(社区版)、Ceph类型。

镜像仓库(Image Store)

镜像服务器的一种类型,可以为正在运行的云主机快速创建镜像,高效管理云主机镜像的版本变迁 以及发布,实现快速上传、下载镜像,镜像快照,以及导出镜像的操作。

云主机 (VM Instance)

运行在物理机上的虚拟机实例,具有独立的IP地址,可以访问公共网络,运行应用服务。

镜像(Image)

云主机或云盘使用的镜像模板文件,镜像模板包括系统云盘镜像和数据云盘镜像。

云盘(Volume)

云主机的数据盘,给云主机提供额外的存储空间,共享云盘可挂载到一个或多个云主机共同使用。

计算规格 (Instance Offering)

启动云主机涉及到的CPU数量、内存、网络设置等规格定义。

云盘规格(Disk Offering)

创建云盘容量大小的规格定义。

二层网络(L2 Network)

二层网络对应于一个二层广播域,进行二层相关的隔离。一般用物理网络的设备名称标识。

三层网络(L3 Network)

云主机使用的网络配置,包括IP地址范围、网关、DNS等。

公有网络(Public Network)

由因特网信息中心分配的公有IP地址或者可以连接到外部互联网的IP地址。

私有网络(Private Network)

云主机连接和使用的内部网络。

L2NoVlanNetwork

物理主机的网络连接不采用Vlan设置。

L2VIanNetwork

物理主机节点的网络连接采用Vlan设置,Vlan需要在交换机端提前进行设置。

VXLAN网络池(VXLAN Network Pool)

VXLAN网络中的 Underlay 网络,一个 VXLAN 网络池可以创建多个 VXLAN Overlay 网络(即 VXLAN 网络),这些 Overlay 网络运行在同一组 Underlay 网络设施上。

VXLAN网络(VXLAN)

使用 VXLAN 协议封装的二层网络,单个 VXLAN 网络需从属于一个大的 VXLAN 网络池,不同 VXLAN 网络间相互二层隔离。

云路由(vRouter)

云路由通过定制的Linux云主机来实现的多种网络服务。

安全组(Security Group)

针对云主机进行第三层网络的防火墙控制,对IP地址、网络包类型或网络包流向等可以设置不同的 安全规则。

弹性IP(EIP)

公有网络接入到私有网络的IP地址。

快照 (Snapshot)

某一时间点某一磁盘的数据状态文件。包括手动快照和自动快照两种类型。